Documentation d'installation

Installation redondance disque raid 1 réseau (DRBD)





Yohan Fresneau

Sommaire

1.	Prérequis	. 3
2.	Qu'est-ce que la redondance	. 3
3.	Partitionnement du disque dur	. 3
4.	Installation DRBD	. 3
5.	Configuration de DRBD	. 3
6.	Vérification de la réplication primaire/secondaire	. 5
7.	Configuration basculement automatique	. 6
8.	Lancement automatique de DRBD au démarrage	. 7
9.	Vérification du basculement automatique	. 7

1. Prérequis

Nous devons avoir une machine Linux, avec une IP fixe et un nom de machine qui permet de l'identifier facilement, ainsi que son réseau fonctionnel. Avoir un disque dur vierge

2. Qu'est-ce que la redondance

La redondance permet à un service ou un élément d'être répliqué, afin qu'en cas de coupure ou la perte des données à cause d'un dégât physique (Disque dur HS), les données soit dupliquées ce qui est très utilisé en parallèle avec la haute disponibilité. Ne pas confondre les deux.

3. Partitionnement du disque dur

Nous allons répliquer un disque d'un serveur à un autre, pour cela ils doivent être de taille identique et formatés.

Pour cela nous allons utiliser un utilitaire de partitionnement native sous linux qui se nomme fdisk.

fdisk /dev/sdb		
: n		
: p		
: <enter></enter>		
: <enter></enter>		
: <enter></enter>		
: w		

Commande effectuée pour patronner notre disque.

4. Installation DRBD

Pour installer DRBD, nous devons installer ce paquet.

apt install drbd8-utils

Permet de mettre d'installer "DRBD"

Pour vérifier que DRBD est bien installé, on peut exécuter cette commande

modinfo drbd

Retourne les informations du module "DRBD"

5. Configuration de DRBD

Pour utiliser DRBD, nous allons devoir activer le module, pour cela nous devons effectuer cette commande :

```
modprobe drbd
```

Permet d'activer notre module "DRBD"

Nous allons créer le fichier qui nous permet de configurer notre RAID 1 réseau

nano /etc/drbd.d/ressourcer0.res
resource r0 {
syncer {
rate 10M;
}
on testlogin1 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sdb;
address 172.16.53.201:7789;
meta-disk internal;
}
on testlogin2 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sdb;
address 172.16.53.202:7789;
meta-disk internal;
}
}

Fichier modifié "/etc/drbd.d/ressourcer0.res"

Nous allons créer les métas donnés sur chaque disque

drbdadm create-md r0

Permet d'initialiser nos disques

Nous allons monter nos disques, afin de pouvoir y avoir accès et les configurer

drbdadm up r0

Permet d'activer nos disques

On peut avoir le statut de synchronisation et l'état du raid grâce à cette commande.

drbd-overview

Statut des disques et du RAID

Pour l'instant nos disques sont montés comme étant secondaire.

Nous allons mettre testlogin1 comme mode primaire et testlogin2 en secondaire, afin de pouvoir formater notre RAID. Pour cela nous devons effectuer cette commande.

drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0

Permet de passer testlogin1 en mode maitre

Nous allons donc formater notre disque avec la commande suivante

mkfs.ext4 /dev/drbd0

Permet de formater notre raid en ext4 (Attention saisir "**O**" et non "**Y**"

Maintenant, si nous faisons la commande suivante, nous pouvons voir le statut de synchronisation.

drbd-overview

0:r0/0 SyncSource Secondary/Primary UpToDate/Inconsistent

[>.....] sync'ed: 1.9% (20100/20476)M

Information retournée par le serveur

6. Vérification de la réplication primaire/secondaire

Nous allons pouvoir monter notre disque afin d'effectuer des tests avant d'automatiser ça avec heartbeat

drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0

mkdir /mnt/r0

mount /dev/drbd0 /mnt/r0/

Permet de créer le point de montage et monter notre raid

Nous allons créer un fichier texte et vérifier qu'il est bien accessible depuis testlogin2

nano /mnt/r0/test_replication.txt

verification de la replication

Fichier modifié "/mnt/r0/test_replication.txt"

Nous allons démonter le disque afin de passer testlogin2 en primary

umount /mnt/r0/

drbdadm secondary r0

Permet de démonter notre disque

Nous allons mettre testlogin2 en primaire. Ces commandes doivent être fait sur testlogin2

mkdir /mnt/r0 drbdadm primary r0 mount /dev/drbd0 /mnt/r0/ Permet de monter le raid sur testlogin2

Une fois monté, nous avons accès au site et nous pouvons donc lister son contenu et lire le fichier

Is /mnt/r0/ cat /mnt/r0/test_replication.txt Permet de lister les fichiers du raid et voir le contenue du fichier

Nous avons bien notre fichier, nous allons donc rajouter du contenu et remettre testlogin1 en primary.

nano /mnt/r0/test_replication.txt

Réplication OK

Fichier modifié "/mnt/r0/test_replication.txt"

Nous allons repasser testlogin2 en secondaire

umount /mnt/r0/

drbdadm secondary r0

Maintenant nous allons mettre testlogin1 en primary

drbdadm primary r0

mount /dev/drbd0 /mnt/r0/

Nous allons vérifier que le contenu de notre fichier a été modifié.

<u>cat /mn</u>t/r0/test_replication.txt

Permet de voir le contenu du fichier

Notre fichier est bien complet avec le contenu ajouté, notre réplication est fonctionnelle.

7. Configuration basculement automatique

Le basculement doit se faire automatiquement afin de pouvoir avoir les fichiers constamment synchronisés.

nano /etc/ha.d/haresources

testlogin1 IPaddr::172.16.53.200/24/ens33 drbddisk::r0 Filesystem::/dev/drbd0::/mnt/r0::ext4 apache2

Fichier modifié "/etc/ha.d/haresources"

Nous allons redémarrer heartbeat afin d'appliquer les modifications

/etc/init.d/heartbeat restart

Permet d'appliquer les modifications

8. Lancement automatique de DRBD au démarrage

Nous allons utiliser un programme qui permet de lancer automatiquement un service au démarrage

apt-get install rcconf

Permet d'installer le paquet "rcconf"

Une fois installé, nous cochons la case "DRBD", puis on redémarre la machine

reboot now

Permet de redémarrer le serveur et démarrer le service

9. Vérification du basculement automatique

Nous allons vérifier que le disque est bien monté sur testlogin2 lorsque testlogin1 est down

On modifie donc le fichier, puis on relance testlogin1 et on vérifie le contenu du fichier.

Si le contenu est bien répliqué alors tout est fonctionnel.